

# NJC Salon Manager Ver6

マニュアル

データの保守 篇



## ■ 目次

• データのバックアップ	.....	3
システム終了時のバックアップ	...	3
手動でのバックアップ	...	7
• データの修復	.....	10
• データのリストア	.....	12
リストア	...	12
パソコンの引っ越し (認証解除手続き)	...	17
• 顧客データ一括読込	.....	21
• データ転送サポート	.....	22
• 最新版に更新	.....	24

NJC Salon Manager Ver6 のデータを 外部の外付けUSBメモリや 外付けハードディスクなどにコピー・バックアップします。


システム初期設定では、Salon Manager の終了時に「バックアップしますか？」とバックアップをうながすメッセージが表示されます。

**万が一の場合にそなえて、バックアップは必ず行うようにしてください。**


< システム終了時のバックアップ >




サロンマネージャーを終了すると、このような表示が出ます。  
「はい」を押します。



はじめてのバックアップ時には、「バックアップ先」が未指定ですので「▼」を押します。



バックアップ先を指定し、「OK」を押します。




バックアップ先が入力できました。

一度、設定すると、次回からはこのバックアップ先になっていますので  
外付けUSBメモリなどのバックアップデバイスを接続した上で「F7：実行」  
を押すだけになります。

「F7：実行」を押します。



「F7：はい」を押します。




バックアップが進行します。




バックアップが終了しました。「OK」を押して、サロンマネージャーを終了します。


< 手動でのバックアップ >




F 8 : 各種設定を押します。



データ保守をクリック




F 1 : データのバックアップを押します。



外付けUSBなどのバックアップデバイスをセットし、バックアップ先を確認し、F7：実行を押します。

(パソコンの環境によっては、バックアップデバイスは必ず、この名前（F）というわけではないケースもありますので、うまく行かない場合は「▼」ボタンを押して



バックアップ先を指定しなおしてください)





はいを押します。




「OK」を押して終了です。

## データの修復


通常 NJC Salon Manager Ver6 は、自動的にデータベースのメンテナンスを行っていますが、データベースが壊れてしまった時、データベースが不安定な場合に修復を試みることができます。




F 8 : 各種設定を押します。



データ保守をクリック



F 2 : データの修復を押します。



はいを押します。

本機能を使うことは、まずありません。  
本機能を使うケースになっているときは、データが読めない書けない  
不安定などの場合で、通常は、修復ではなく  
バックアップしてあるデータをリストアすることで修復します。

リストアは次の項目で解説します。

< リストア >


バックアップしてあるデータ (DB) を、システムのパソコンに戻す機能です。

リストアを行って、データを戻すと、今・現在のデータは上書きされなくなってしまうので細心の注意をもって作業してください。


あらかじめ、バックアップを行った USB メモリなどのデバイスを準備しておきます。




F 8 : 各種設定を押します。



データ保守をクリック




F 3 : データのリストアを押します。




リストア画面が表示されます。

バックアップデバイスの場所が異なる場合は「▼」を押して



バックアップデータのある場所を指定し「OK」を押します。



F7:実行を押します。



DBをリストアします

F7:はい

F9:いいえ

「はい」を押します。




リストアを行います  
現在のデータベースは全て上書きされます

F7:はい

F9:いいえ

警告が出ます。よければ「はい」を押します。



リストアが行われ



「OK」を押して、作業終了です。



バックアップ機能と、リストア機能を使ってパソコンを引っ越すことができます。

(1) バックアップをしておきます。

本書の3P以降をお読みにになり、あらかじめ外部デバイスにバックアップをとってください。

(2) 現在のパソコンの認証解除を行い新しいパソコンにインストール・ライセンス認証を行います。

NJC Salon Manager Ver6 も引っ越す場合（再インストールする場合）はライセンス認証をあらかじめ解除しておく必要があります。



F8:各種設定を押します。

F1:スタッフマスタ	S+F1:顧客分類マスタ
F2:顧客マスタ	S+F2:売上分類マスタ
F3:技術(商品)マスタ	S+F3:部門マスタ
F4:技術(商品)分類マスタ	
F5:技術(商品)小分類マスタ	S+F5:フ°リタ/周辺機器設定
F6:来店動機マスタ	S+F6:データ保守
F7:単位マスタ	<b>S+F7:その他システム設定</b>
F8:敬称マスタ	S+F8:最新版に更新

F9:閉じる

S+F7：その他システム設定を押します。

<b>F1:システム環境設定</b>
F2:お店情報設定
F3:メールの送信設定
F4:自動ランク機能の設定
F5:その他の設定
F6:初期化イメージの編集
F7:郵便番号辞書の更新


F9:閉じる

F1:システム環境設定を押します。

データベース	C:¥NJCYHM5¥
バックアップパス	F:¥
ライセンス	<input type="text"/> <b>登録ライセンスの初期化</b>
削除用パスワード	999999
標準ゴシックフォント	MS ゴシック
標準明朝フォント	MS 明朝
検索画面	1: <b>高速</b> 2: リアルタイム(低速)
強制バックアップ	1: <b>する</b> 2: しない

F7:設定 F9:中止

登録ライセンスの初期化を押します。




認証解除を行います「はい」を押します。

これで、現在のパソコンの認証は解除されました。  
LIGHT,STANDARD,PROFESSIONAL 版の機能は使えない FREE 版の状態になります。

新しい別のパソコンに NJC Salon Manager Ver6 をインストールし、ライセンス認証を行います。

認証解除を行わず（失念し）、または、パソコンが壊れてしまい認証解除が行えないような場合などに、再インストール・認証を行うと



上記の画面で拒否されることがあります。

NJC Salon Manager Ver6 では、パソコン 1 台に 1 つのライセンスが必要ですが、既に別のパソコン等で、ライセンスキーが使われていることを意味します。

この場合、ライセンス認証はできません。  
このメッセージが表示された場合は、お手数でも弊社まで「ライセンス認証解除」をご依頼下さい。（無料です）

「ライセンス認証解除」には、正規の利用者で正しい使い方をしていることを説明できる資料を求める場合がございます。

(3) リストアする。

本書12P以降をお読みになり リストアを行います。

引っ越しが完了しました。


顧客王・筆まめ・筆王といった 顧客管理ソフトやハガキ印刷ソフトの 顧客データを サロンマネージャーにインポート（読込）することができます。

「顧客一括読込」マニュアルを参照下さい。


通常、使うことはありませんが  
トラブル発生時などに、遠隔操作（リモートコントロール）にて  
問題解決などの手助けを行うことができます。  
(サポートには、別途サポート契約が必要な場合がございますので、詳しくは  
販売店にお問い合わせ下さい)




F 8：各種設定を押します。



データ保守をクリック



F 6 : サポート (遠隔サポート) を押します。



F 7 : 開始を押します。

リモートコントロール用のソフトウェア ( TeamViewer ) が起動しますのでサポート対応者の指示に従って下さい。


NJC Salon Manager Ver6 では、定期的に（およそ 1 週間～2 週間程度）自動的にアップデートしています。

緊急対応時、サポートから連絡があったとき  
オプションやカスタマイズ購入した時  
トラブル解除のため指示があった時など

手動で、最新版プログラムに更新することができます。



○ F8：各種設定を押します。



最新版に更新を押します。





最新版のソフトウェアをダウンロードします  
今すぐ最新版を確認しますか？

F7:はい

F9:いいえ

はいを押します。

画面の右上にチェック中の画面が出ます。

最新版の提供があれば、ダウンロードされ、次回の起動時に入替が行われます。

なければ、「ありません」(最新版の状態です)と表示されます。